

Atea Anywhere



# Brukerguide – Atea Anywhere VMR

## Atea Anywhere

ATEA ANYWHERE

## Innholdsfortegnelse

Introduksjon .....	1
Pinkoder .....	2
For å starte videokonferanse .....	2
Ring fra Lync / Skype for Business .....	3
Ring Skype møte .....	5
Ring fra nettleser .....	6
Presentere fra nettleseren .....	7
Chat .....	7
Start telefonkonferanse .....	9
Outlook plugin .....	9
Hvordan ringe fra Polycom og andre videosystemer som ikke kan ringe tekstadresser .....	10
Pexip desktop klient .....	10
Pexip Mobilapp .....	11
Endre pinkoder / administrere rom .....	12

## Introduksjon

Dette dokumentet inneholder nyttig informasjon om hvordan man kan best utnytte de virtuelle møterommene i Atea Anywhere.

En viktig ting å få med seg er at det er to typer pinkoder på Atea Anywhere VMR. Host og Guest. Møtet vil ikke begynne før en bruker har logget seg inn med hostpin.

## Pinkoder

I virtuelle møterom fra Atea så har du to forskjellige PIN koder pr. rom.


**Host PIN:** verten for møtet må logge inn med host PIN før andre kan koble til og møtet kan begynne.

**Guest PIN:** Dette er pinkoden som brukes av resten av deltagerne på møtet.

## For å starte videokonferanse


1. Ring adressen til møterommet, f.eks [meet.xxxx@anywhere.vc](mailto:meet.xxxx@anywhere.vc) fra ditt videoendepunkt eller klient.
2. Tast inn pinkode

*Eksempel på å ringe fra Jabber. Her venter rommet på pinkode.*




## Ring fra Lync / Skype for Business

Å ringe fra Skype for Business er ikke vanskelig. Du skriver bare inn adressen til møterommet fra klienten – høyreklikker på adressen du får under og trykker «Start a video call»




PIN kode kan du taste rett på tastatur eller først klikke på telefonikonet nederst til høyre etter du har fått kontakt med møterommet.




## Ringe Skype møte

Kopier Skype invite URL fra Outlook



Logg inn på <https://host.anywhere.vc> med ditt VMR og host PIN. Her finner du **Meeting Dialpad** midt på siden.

Lim inn Skype invite URL i Meeting Dialpad og trykk det grønne ikonet til høyre. NB: Velg «Skype Meeting» fra nedtrekksmenyen til venstre.




## Ringe fra nettleser

Støttede nettlesere: siste Chrome(anbefales), Firefox eller Opera. IE anbefales ikke. Mer info om Webrtc her: <https://webrtc.org/> OBS: funksjonalitet kan endres noe da dette ikke er låst standard. Nettleser anrop fungerer ikke på iPad per i dag.

1. Gå til <https://meet.anywhere.vc>
2. Skriv inn adressen til det virtuelle møterommet
3. Velg mikrofon og kamera. Nettleser spør som regel etter tillatelse for å bruke mikrofon og kamera. Husk å godta dette.
4. Tast inn pinkode

*Påloggingsbilde på <https://meet.anywhere.vc>*




### [Presentere fra nettleseren](#)

Skal du selv presentere fra nettleseren må du installere en plugin. Du blir videresendt til denne hvis du trykker på presentasjonsikonet. Presentasjon fra nettleter fungerer ikke fra Internet Explorer.

### [Chat](#)

Chat er støttet fra Lync og i nettleseren (ikke fra Jabber per idag). Chat dialog slettes automatisk etter møtet.






Man kan legge til flere deltakere og styre møtet fra <http://meet.anywhere.vc/> control panel etter man er innlogget som host

## Control Panel

From the Control Panel, you can upload documents, view presentation, invite guest, lock the conference or mute participants.

[Open WebRTC Control Panel »](#)



## Start telefonkonferanse

1. Ring telefonnummer  
Norge: +47 22 16 89 80  
Sverige: +46 10-603 85 10  
Danmark +45 78 76 22 60
2. Følg instruksjonene via telefonen.
3. tast møtenummer (12 siffer).
4. Tast inn pinkode.


## Outlook plugin

Vi har laget en Outlook plugin som gjør det enkelt å invitere til virtuelle møterom.

Du kan installere nyeste versjon fra følgende link:

[http://host.anywhere.vc/downloads/addin\\_latest](http://host.anywhere.vc/downloads/addin_latest)

1. Last ned og installer *Anywhere Meetnow for Outlook vx.xx.exe*
2. Restart Outlook. Du vil bli spurt om å installere plugin.
3. Du skal nå ha fått en ny fane øverst til høyre i Outlook. Trykk på denne og deretter «Nytt møte» så kommer all informasjon en mottaker trenger for å kunne delta i møte.



Denne plugin er primært tenkt for personlige VMR. For felles VMR må man i tillegg vite at rommet er ledig. For eksempel lage rommet som en bookbar ressurs i Outlook.

## Hvordan ringe fra Polycom og andre videosystemer som ikke kan ringe tekstadresser

Skal du ringe til virtuelt møterom fra f.eks Polycom så må du bruke aliaset til møterommet og IP adressen:

Ring [Meeting\\_ID@88.151.163.8](tel:Meeting_ID@88.151.163.8) eller 88.151.163.8##Meeting ID  
Meeting ID er unikt per møterom.

For Polycom:


Når du blir bedt om å taste pinkode må du bruke #PIN# for å komme inn.

## Pexip desktop klient

Kan lastes ned fra <https://www.pexip.com/download>

Du kan ringe til virtuelle møterom fra denne som alternativ til WebRTC i nettleser.

Klienten trenger ikke å registreres. Du trenger bare å laste den, skrive inn navnet ditt. Deretter kan du bruke den til å ringe til virtuelle møterom på Anywhere.



## Pexip Mobilapp

Det finnes en app som kan lastes ned på Android og iOS som kan brukes for å koble til virtuelle møterom fra mobilen.

### Kan lastes ned herfra:


Android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pexip.android>

iOS: <https://itunes.apple.com/us/app/pexip/id667867771>

Etter installasjon vil du bli bedt om å skrive navnet ditt. Dette kan du sette til å være hva som helst, det er dette navnet andre deltakere vil se.

Du trenger ikke registrere deg, så dette steget kan du hoppe over.

Etter dette kan du skrive inn adresse til møterommet, ringe og skrive inn PIN kode.



Trenger du en mer detaljert beskrivelse av appen finner du dette her:

**Android:**

[https://docs.pexip.com/end\\_user/infinity\\_connect\\_quickguides/using\\_mobile\\_app\\_android.htm](https://docs.pexip.com/end_user/infinity_connect_quickguides/using_mobile_app_android.htm)

**iOS:**

[https://docs.pexip.com/end\\_user/infinity\\_connect\\_quickguides/using\\_mobile\\_app\\_ios.htm](https://docs.pexip.com/end_user/infinity_connect_quickguides/using_mobile_app_ios.htm)

## Endre pinkoder / administrere rom

Pinkoder kan endres fra <https://host.anywhere.vc>

Her kan man også se informasjon om møterommet samt statistikk over bruken.

[Settings](#)

meet.no.demo1@anywhere.vc

Host PIN	██████
Guest PIN	██████
Meeting ID	194132101101
Dial-in numbers	+47 22 16 89 80 +45 78 76 22 60 +46 10-803 85 10

### Start Meeting

Use this link to enter your Anywhere personal meeting room from Jabber. The host PIN code is entered automatically.

[Dial my Meeting room »](#)

### Control Panel

From the Control Panel, you can upload documents, view presentation, invite guest, lock the conference or mute participants.

[Open WebRTC Control Panel »](#)

### Meeting Recorder

Capture your conferences and share content. Atea makes the recording available for live and on-demand viewing from any device.

[Register for a free trial »](#)

#### Meeting Dialpad

Joining the meeting from a TelePresence Room System? No problem, just call your meeting room or guest from the dialpad. The meeting start automatically when you answer the call on the external device.

Connect your Anywhere VMR to a Skype Meeting using URL from the invitation.

— Simply choose the Skype Meeting option and copy the URL from meeting invitation.

SIP  [📞](#)

### Conference history

#### Conference Usage

Click and drag in the plot area to zoom in

Category	Value
Total meetings	1

9 Jan

● Total meetings ● Participant count ● Meeting duration

🔄 Total numbers of completed meetings 1/3

👤 Meeting at 09.01.2018 13:05